

Instrukcja obsługi platformy ePMflow

Uploader Plus

1. Informacje ogólne


Uploader Plus to funkcjonalność służąca do wgrywania plików na ePMflow wraz z nadaniem im odpowiednich wartości właściwości.

Uploader Plus działa wyłącznie dla katalogów wskazanych w konsoli administracyjnej oraz ich podfolderów.


Właściwości wybrane podczas konfiguracji Uploadera Plus będą obowiązkowe do uzupełnienia podczas wgrywania plików do wybranych katalogów.

2. Konfiguracja

Ustawienia konfiguracyjne dostępne są z poziomu konsoli administracyjnej w zakładce „Uploader plus”.




W celu skonfigurowania Uploadera Plus dla wybranego katalogu należy kliknąć przycisk „Nowy folder przesyłania”, następnie wybrać odpowiednią ścieżkę i zatwierdzić przyciskiem „OK”.




W kolejnym kroku wyświetli się okno służące do definiowania zestawu właściwości, który pojawi się w Uploaderze Plus podczas wgrywania plików. Dostępne pola:

- **Typ nowego pliku** - należy wybrać wartość „Treści typu podstawowego”
- **Aspekty nowego pliku** – należy wybrać „Standardowe metadane ePMflow” lub dodatkowe aspekty dot. metadanych (jeżeli są dostępne) (wielokrotne zaznaczanie z klawiszem CTRL)
- **Właściwości nowego pliku** – należy wybrać odpowiednie właściwości (wielokrotne zaznaczanie z klawiszem CTRL); dla aspektu „Standardowe metadane ePMflow” dostępne są „Rewizja”, „Status”, „Faza”, „Rodzaj dokumentu”



Widok skonfigurowanego Uploadera Plus przedstawia poniższa grafika. Po najejchaniu na kolumnę „Akcje” wyświetlą się opcje służące do edycji lub usunięcia ścieżki.



Po zakończeniu konfiguracji, w wybranym katalogu oraz jego podfolderach, pojawi się okno Uploadera Plus z wybranymi właściwościami.

