

Instrukcja obsługi platformy ePMflow

ePMsync – instalacja i konfiguracja

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3
2.	Przygotowanie ePMsync	3
2.1.	Dostosowanie pliku config.xml	3
2.2.	Dodanie zdalnego folderu	4
3.	Ustawienia	5
4.	Zalecenia	6

1. Wprowadzenie

ePMsync służy do synchronizacji plików dostępnych na platformie ePMflow z dyskiem użytkownika. Oznacza to, że program umożliwia automatyczne przesyłanie plików:

- Z dysku komputera na ePMflow,
- Z ePMflow na dysk komputera.

UWAGA:

Synchronizacja dysk-ePMflow zależy od uprawnień użytkownika. Użytkownik może synchronizować tylko foldery, do których ma dostęp.




2. Przygotowanie ePMsync

Program można otrzymać po zgłoszeniu się na support@epmflow.com.

Następnie należy go wypakować, uruchomić plik instalacyjny i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Ikona ePMsync pojawi się na pasku zadań systemu Windows.

2.1. Dostosowanie pliku config.xml

Po instalacji ePMsync należy dostosować w pliku **config.xml** interwał oraz wielkość logów. W tym celu należy przejść do lokalizacji gdzie został zainstalowany ePMsync, domyślnie jest to: **C:\Users\nazwaKomputera\AppData\Roaming\cmisync**



Uwaga: folder AppData jest domyślnie folderem ukrytym, korzystając z Eksploratora plików, aby go zobaczyć, należy włączyć widoczność ukrytych plików i folderów w opcjach folderów.

W pliku **config.xml** należy wskazać **<maxSizerollBackups value="50" />** oraz **<maximumFileSize value="50MB" />**


```

8 <appender name="CmisSyncFileAppender" type="log4net.Appender
9 <file value="C:\Users\mdeje\AppData\Roaming\cmisync\Cm
10 <appendToFile value="true" />
11 <rollingStyle value="Size" />
12 <maxSizeRollBackups value="50" />
13 <maximumFileSize value="50MB" />
14 <staticLogFileName value="true" />
15 <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
16 <conversionPattern value="%date [%thread] %-5level %I
17 </layout>
18 </appender>
19 <root>
20 <level value="INFO" />
21 <appender-ref ref="CmisSyncFileAppender" />

```


2.2. Dodanie zdalnego folderu

Po uruchomieniu programu (zaleca się zdefiniowanie automatycznego uruchomienia ePMsync wraz ze startem systemu operacyjnego) należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę ePMsync znajdującą się na pasku zadań systemu Windows, a następnie wybrać polecenie „Dodaj zdalny folder...”.




Instalator wyświetli kolejne okna, w których Użytkownik powinien zdefiniować następujące informacje:

- W oknie „Wskaż lokalizację serwera”:
 - Wprowadzić adres witryny projektu, np. <https://demo.epmflow.com/>,
 - Podać Nazwę użytkownika (login) i hasło do ePMflow.




- W oknie „**Które zdalne foldery chcesz synchronizować?**” – lokalizację folderu w ePMflow. Ścieżka zawsze ma postać: /Witryny/[nazwa projektu]/documentLibrary/... [wskazany folder]. W poniższym przykładzie synchronizowanym folderem będzie „0 INSTRUKCJE”.



Ostatni etap to stworzenie folderu lokalnego na dysku, w którym będzie odbywała się synchronizacja oraz wskazanie jego lokalizacji (ścieżki dostępu).


- W oknie „**Dostosuj nazwę folderu zdalnego**” – lokalną ścieżkę dostępu (tj. folderu, do którego synchronizowane będą pliki zawarte we wskazanym w poprzednim kroku folderze. W tym celu należy (w określonej kolejności):
 - Wskazać lokalizację dla synchronizacji plików ze wskazanego uprzednio folderu (uwaga: należy mieć na uwadze maksymalną długość ścieżek w systemie operacyjnym – w przypadku systemu Windows jest to 260 znaków),
 - Wprowadzić nazwę folderu lokalnego w miejsce domyślnej treści (uwaga: nie należy wprowadzać nazwy istniejącego folderu - program utworzy nowy folder o wskazanej nazwie).



Po wykonaniu powyższych działań automatycznie rozpocznie się synchronizacja plików znajdujących się we wskazanym folderze.


3. Ustawienia

Po skonfigurowaniu folderu lokalnego możliwe jest ustawienie częstotliwości synchronizacji plików. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy w ikonę ePMsync na pasku zadań systemu Windows, a następnie wybrać nazwę synchronizowanego folderu oraz polecenie „**Ustawienia...**”.



W nowo otwartym oknie istnieje możliwość:

- Zaznaczenia opcji „Launch sync at ePMsync startup” – pozwoli to uruchomić synchronizację wraz z uruchomieniem programu,
- Ustawienia za pomocą suwaka częstotliwość synchronizacji (w zakresie od 5 sekund do jednej w ciągu dnia).



UWAGA: Jeśli podczas instalacji nie wskazano, aby ePMsync był uruchamiany wraz ze startem systemu operacyjnego (dla systemu Windows) należy wybrać: ustawienia systemu Windows > Aplikacje > Autostart > ePMsync – Włączone.

4. Zalecenia

- Synchronizacja powinna być skonfigurowana do konkretnego folderu, dla całego projektu jedynie w przypadku archiwizacji projektu (należy wtedy synchronizować cały folder „documentLibrary” danego projektu).
- Uprawnienia do synchronizowanych plików danego użytkownika są identyczne z tymi na epmflow.com, dlatego zaleca się pracę jedynie z folderami opartymi na uprawnieniach „odbiorca”, tak aby synchronizacja odbywała się jednokierunkowo tj. ePMflow -> komputer użytkownika.
- Maksymalna możliwa liczba znaków ścieżki dla synchronizowanego katalogu to 260 znaków. ePMflow pracuje na systemie Linux, który wspiera do kilku tysięcy znaków w długości ścieżki, dzięki czemu możliwe jest tworzenie długich ścieżek dla lokalizacji pliku, natomiast ograniczeniem Windows jest obsługa ścieżki o maksymalnej długości 260 znaków.
- Maksymalna wielkość synchronizowanego pliku w ePMsync to 4GB.
- Możliwe jest podpięcie synchronizacji folderu fizycznego z włączoną opcją folderów inteligentnych lub bezpośrednio folderu inteligentnego. W przypadku gdy foldery inteligentne są zdefiniowane w taki sposób, że jeden plik wyświetla się w kilku podfolderach inteligentnych, to zostanie kilkakrotnie zsynchronizowany na dysk lokalny.